

## Nemecká abeceda a výslovnosť

Písmeno	Výslovnosť	Príklady
A	A	
B	Be	
C	Ce	
D	De	
E	E	
F	Ef	
G	Ge	
H	Ha	
I	I	
! J	Jot	ja, Jod, ...
K	Ka	
L	El	
M	Em	
N	En	
O	O	
P	Pe	
! Q	Qu	Quelle, Quadrant, ...
R	Er	
S	Es	

Písmeno	Výslovnosť	Príklady
T	Te	
U	U	
! V	Fau	Vater, Eva, ... ale Vase, Villa, ...
W	Ve	
X	Ix	
! Y	Ypsilon	anonym, Asyl, ...
! Z	Cet	Holz, Pilz, ...
Ä	A s prehláskou	Bär, Kapitän, ...
! Ö	O s prehláskou	hören, Jörg, ...
! Ü	U s prehláskou	für, üben, ...
! ß	Escet (ostré es)	groß, Fuß, ...

Dvojhlaska	Výslovnosť	Príklady
au	au	Auto, grau, ...
! äu	oi	träumen, Bäume, ...
! eu	oi	neun, euer, ...
ai	ai	Mai, Kai, ...
! ei	ai	zwei, Brei, ...
! ie	í	Liebe, Biene, ...

## Ďalšie dôležité pravidlá nemeckej výslovnosti

Tieto pravidlá sa takmer výlučne týkajú nemeckých slov. Pre slová prevzaté z iných jazykov môžu (ale nemusia) platiť iné pravidlá: Napríklad slovo prevzaté z francúzštiny „Restaurant“ sa číta francúzsky aj v nemčine (Restora).

Nemci nemajú dĺžň, preto sa **dlhá samohláska** musí vyjadriť inak:

- 1.) zdvojená samohláska: **Aal** (ál), **Meer** (mér), **Moos** (mós), ...
- 2.) dvojhláska „h“ predlžuje samohlásku, ktorá stojí *pred* ňou: **Mehl** (mél), **Wohnung** (vónunk), **Stuhl** (štúl), ...
- 3.) dvojhláska „ie“ sa vyslovuje ako samohláska „í“: **viel** (fil), **Spiel** (špíl), **Wiese** (víze), ...

**Krátka samohláska** sa zase vyjadrí takto:

- 1.) zdvojená spoluhláska: **Hobby** (hoby), **hoffen** (hofen), **Ball** (bal), **Sonne** (zone), **Mutter** (mutta), **Kassette** (kasete), ...
- 2.) dve a viac spoluhlások za sebou: **Lampe** (lampe), **Geld** (geld), **Tisch** (tiš), ...

**Hláska „ch“ sa vyslovuje mäkko alebo tvrdo:**

- 1.) mäkká výslovnosť (tzv. hláska „ich“) – po samohláskach „e“ (rechnen), „i“ (Licht), „ä“ (mächtig), „ö“ (möchte) a „ü“ (Küche)
- 2.) tvrdá výslovnosť (tzv. hláska „ach“) – po samohláskach „a“ (Macht), „o“ (doch), „u“ (Kuchen) a dvojhláske „au“ (rauchen)

**Hláska „sch“ sa číta ako „š“** (Tisch, pozor na „bisschen“), **hláska „tsch“ ako „č“** (klatschen) a **hlásky „sp“ a „st“ sa na začiatku slova čítajú ako „šp“** (sprechen) a **„št“** (stehen), inak ako „sp“ (auspacken) a „st“ (Osten).

**Hlásky „ng“** (Wohnung) a **„nk“** (Bank) sa vyslovia ako jedna nevýrazná (tzv. nosová) hláska „g“ a „k“.

**Spoluhláska „s“ sa číta ako „z“** ak sa nachádza *pred samohláskou* (sie = zí); *za samohláskou* sa spoluhláska „s“ číta ako „s“ (es = es).

**Vokalizácia (vokál = samohláska)**

- spoluhláska „r“ a predchádzajúca samohláska sa na konci slova zlúčia do krátkej a nevýrazne čítanej samohlásky „a“: Vater, Mutter, Schwester, ...

**Spodobovanie (asimilácia)** - *znelé* spoluhlásky (b, d, g) sa vyslovujú ako *neznelé* spoluhlásky (p, t, k): rieb, Süd, schwieg, ...